

# パーティーバック

## 材料

表布・・・65cm×65cm

キルト芯・・・65cm×65cm

縮む芯・・・65cm×65cm

飾り生地・・・1.5cm×1.5cm×3種類

裏布・・・50cm50cm

口布・・・12cm×32cm×2

コサージュ布 8cm×100cm

15cm×15cm×2

飾りコード（極細タイプ）

バック金具

\*表布 コサージュ（パールウェーブオーガンジー）

飾り布（デラックスラメシャー）

キルト芯（薄手タイプ）

縮む芯（30%縮むタイプ）

口がね（INAZUMA BK-1052）

飾りコード（グラマー8番）



## 作り方

- ① 縮む芯の上にキルト芯を重ねます。その上に1.5cm×1.5cm位にカットした飾り布を適当に置きその上に表布を重ねてサンドイッチにします。
- ② ミシンに押さえ9番をセットして送り歯を下げてフリーモーションをします。
- ③ 縮む芯側からアイロンを（中温でスチーム）ゆっくりとかけシートを縮ませます。
- ④ 型紙にあわせてカットします。裏布もカットします。
- ⑤ 口布を6cm幅に折り折り山に飾りコードをジグザグ縫いで縫いつけます。（押さえ10番の左側に布の折り山右側にコード）
- ⑥ 口布を本体の表布 裏布に挟んで縫います。
- ⑦ たたみ直して表布は表布 裏布は裏布に中表に合わせて脇を縫い底をつまみます。（裏布は返し口として15cm位縫い残しておきます。）
- ⑧ 金具通しステッチをします。
- ⑨ 金具を通します。
- ⑩ コサージュ布をカットして⑤同様にして輪の方向にコードを縫いつけます。
- ⑪ コサージュ布の布端にギャザーをとり縫い縮めて形を整えます。（押さえ6番にレース糸を通してジグザグ縫いで縫いレース糸を引きギャザーをとります。）
- ⑫ 15cm×15cm布を三角にたたんでギャザーをとり形を整えて葉にします。
- ⑬ 本体にコサージュを縫いつけます。